



No.10-0144

2021/12/28


スマホ ポシェット

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず


材料

本体表側布 110cm幅×20cm
(オックス)
 ポケットと本体裏側布 110cm幅×30cm
(オックス)
 裏布 110cm幅×30cm
(シーチング)
 接着芯(薄め) 30cm
 Dカン 12mm幅×2個
 プラスナップ 13mm×1組


※縫い代は+1cmずつとって下さい。




タブ付け位置



〈図1〉




- 【1】表本体と表ポケットの裏面に接着芯を貼る。
- 【2】表ポケットと裏ポケットを中表に合わせて、口部分を縫う。表に返して口部分にステッチをかける。
- 【3】正面側の表本体にポケットを重ね、仮止めする。
- 【4】背面側の表本体と中表に合わせて、両脇と底を縫い合わせてマチを縫う。
- 【5】裏布も同様に縫う。片脇には返し口をあけておく。



- 【6】タブを四つ折りで縫い、Dカンをはさみ背面側の表本体に仮止めする。〈図1〉

- 【7】本体、裏布ともにマチを縫う



- 【8】表本体と裏布を中表に合わせて、口部分を縫う。

- 【9】返し口から表に返し、返し口を閉じる。

- 【10】口部分にステッチをかける。

- 【11】プラスナップボタンをつける。

