



No.50-1001G

2022/12/17

ウエストゴムのパンツ

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず

材料

表布	150cm幅×1.1m (110cm幅×2m)
平ゴム	2.5cm幅×1m
紐	1.5m

指示がない部分は全て縫いしろは 1 cm取りましょう。
製図の[3]は縫いしろ 3 cmを指しています。

【1】前パンツ・後ろパンツの股下線を縫い合わせ、筒状にする

- 縫いしろは 2 枚一緒にジグザグミシンをかける。
- アイロンで縫いしろを前パンツ側に倒す。

【2】右パンツを表に返し、左パンツの中に入れ、股下の U 字を重ねて縫い合わせる

- 縫いしろにジグザグミシンをかけ、アイロンで方倒しにする。

【3】ベルト布 A とベルト布 B を縫い合わせる

- ゴム通し口と紐通し口を開けておく。(図 1)
- 縫いしろをアイロンで割り、ステッチで押さえる。

【4】ベルトを半分に折りアイロンで形を整える

【5】パンツのウエストラインにベルトを縫い付ける

- 縫いしろは全て一緒にジグザグミシンをかける。

【6】ゴム通し口から平ゴムを通し、サイズを調節してミシンで固定する
ゴム通し口を手縫いでまつる

【7】紐通し口から紐を通し、長さを調節して紐先を三つ折りにし、手でまつる

【8】丈を確認し、裾を 1 cm→2 cmの三つ折りにしてステッチをかける

(図 1)



(図 2)

