

ウエストポーチ

ユサワヤ 商事株式会社無断転載を禁ず

材料

表布110cm幅	30cm
内布110cm幅	30cm
接着芯90cm幅	30cm
ファスナー35cm	1本
ナイロンテープ3cm幅	1m10cm
バックル3cm幅用	1個
送りカン3cm幅用	1個



ファスナーと縫い合わせる辺のみ縫いしろは 0.5 cm で、その他の縫いしろは全て 1 cm です。

【準備】表布に接着芯を貼る。

【1】ポケットを作り、内背布に縫いつける。好みに仕切りステッチを入れる。

- ・ポケット布を中表にし、返し口を残して周りを縫う。
- ・表に返して内背布に縫いつけながら返し口を閉じる。

【2】ファスナーと表袋布・内袋布を縫い合わせ、ステッチをかける。

- ・ファスナー、表袋布、内袋布の中央の印を合わせて縫う。

【3】ファスナーと表フタ布・内フタ布も2と同様に縫いステッチをかける。

- ・表に返す前に、カーブの縫い代には切り込みを入れておく。

【4】袋布の下辺に表底布・内底布を縫い合わせる。

- ・表に返す前に、カーブの縫い代には切り込みを入れておく。

【5】袋布とファスナーを挟み込むように表力布・内力布を縫いつける。

- ・表に返してアイロンで形を整える。

【6】テープ10cm をバックルの凹部分に通して向かって左側の力布に、テープ1m を向かって右側の力布に仮止める。



【7】表背布を表袋布と中表になるように重ねてマチ針で止め、下辺を10cm 縫い合わせる。

【8】袋布を挟み込むように、表背布と内背布を中表に合わせて周りを縫う。

- ・7で縫った10cm の範囲は、この工程では返し口として縫わないでよく。
- ・袋布のファスナーは開けておく。

【9】返し口から表に返し、形を整えて返し口を閉じる。

【10】6で縫い付けた1m のテープに送りカン・バックルの凸部分を通し、テープの端を1cm 折り込んでステッチで止める。



フタ・底布共通型紙

